

Civilpoint Value Pack 10.00

Asennusohje



Civilpoint Oy
05/2018

SISÄLLYSLUETTELO

1	Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset	3
2	Asennus	3
2.1	Lisenssiehdot	3
2.2	Asennustyyppi	5
2.3	Hyväksy ohjelmiston asennuksen aloitus	6
2.4	Asennus on päättynyt	6
3	Lisensointi	7
3.1	Yksittäislisenssin (SLM) käyttöönotto työasemassa	8
3.2	Verkkolisenssin (NLM) käyttöönotto työasemassa	9
4	Verkkolisenssipalvelimen (NLM) asennus.....	10
5	Asennuksen poistaminen.....	10
6	YHTEYSTIEDOT	11



1 KÄYTTÖOIKEUDET JA ASENNUSVAATIMUKSET

Civilpoint Value Pack 10.00.11 -sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet työasemassa, johon ohjelmisto asennetaan, sekä jo asennettuna olevan Autocad Map 3D tai Civil 3D 2018 -ohjelmiston.

Civilpoint Value Pack on oma erillinen ohjelmistonsa. Asennus voidaan tehdä aikaisemmin asennetun Novapoint Finnish Value Pack -asennuksen rinnalle.


Ohjelman käyttäminen vaatii erillisen lisenssin. Aikaisemmin hankittu Novapoint Finnish Value Pack -lisenssi toimii myös.

Autocad-istunnot tulee olla suljettuna ennen asennuksen aloittamista, kuten myös muut ohjelmistot. Jos asennuksen kanssa on ongelmia, tulee myös mahdollisesti aktiivisena oleva virustorjuntaohjelmisto sulkea asennuksen ajaksi. Virustorjuntaohjelmisto pitää muistaa aktivoida uudelleen heti ohjelmistoasennuksen jälkeen.

2 ASENNUS


Lataa asennuspaketti ohjeistetusta paikasta ja käynnistä asennustiedosto, 'Run as administrator' -tilassa mikäli tietoturva-asetukset sitä vaativat.

Asennuksen käynnistyttyä sen voi milloin tahansa keskeyttää painamalla **Peruuta**, jolloin järjestelmän alkuperäiset asetukset palautetaan. Jatka painamalla **SEURAAVA**.



2.1 LISENSSIEHDOT

Lue lisenssisopimus huolellisesti, Seuraava -painike ei aktivoidu ennen kuin kohta **Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot** on valittu.



Jatka painamalla **SEURAAVA**

Oracle -tietokannan nimi

Määritä käytettävän Oracle-tietokannan nimi, mikäli se on tiedossa tässä vaiheessa. Oracle-tietokantaa käytetään mm. Utility Network -sovelluksessa. Jos käytössä on paikallinen kanta (esim. kannettavassa tietokoneessa), voidaan kyseinen kohta jättää tyhjäksi.

Jatka painamalla **SEURAAVA**

2.2 ASENNUSTYYPPI


Valitse asennustyyppi. Mukautetussa asennustyyppissä voit vaikuttaa ohjelmiston asennussijaintiin.

Oletuksena asentuu kaikkien sopivien AutoCAD versioiden käyttöön.

Jatka painamalla **SEURAAVA**

2.3 HYVÄKSY OHJELMISTON ASENNUKSEN ALOITUS


Tarvittaessa voit tehdä muutoksia napsauttamalla **EDELLINEN**-painiketta.



Asenna ohjelmisto painamalla **ASENNA**

2.4 ASENNUS ON PÄÄTTYNYT

Odota kunnes asennusohjelma asentaa ohjelmiston.



Viimeistele asennus painamalla **VALMIS**


3 LISENSOINTI


Lisenssin asennus työasemaan vaatii järjestelmänvalvojan (administrator) oikeudet. Windows-käyttöjärjestelmällä lisenssin asennus vaatii, että ohjelma käynnistetään "Run as administrator" -toiminnon kautta. Civilpoint Value Pack käyttää FLEXLM – teknologiaa, joka myös on käytössä esim. Autodeskin sovelluksissa. Yksittäislisenssi (SLM) tarkoittaa lisenssiä, joka on sidottu yksittäiseen työasemaan. Novapoint-verkkolisenssi (NLM) tarkoittaa ns. kelluvaa lisenssiä, jossa lisenssien lukumäärä tarkoittaa yhtäaikaista käyttäjiä ja lisensointi ja sen vaatimat palvelut ovat asennettuna lisenssipalvelimella.

Mikäli Civilpoint Value Pack ei käynnistyksen yhteydessä pysty löytämään käypää lisenssiä, ohjelma kysyy lisensointitapaa käyttäjältä:



Lisenssien generoimista varten Asiakkaan tulee toimittaa Civilpoint Oy:lle työase- man/palvelimen Host Name ja verkkokortin MAC-osoite. Nämä tiedot saa antamalla Windowsin komentokehotteessa komennon: ipconfig /all






Toimita merkatut tiedot, jotka vastaavat omaa ympäristöäsi ja hankittua lisenssiä.

3.1 YKSITTÄISLISENSSIN (SLM) KÄYTTÖÖNOTTO TYÖASEMASSA

Yksittäislisenssi (SLM) tarkoittaa lisenssiä, joka on tarkoitettu yksittäiseen työasemaan. Tämä lisenssi aktivoituu valitsemalla optio "Specify the License File" ja valitsemalla **Next**.



Tässä tapauksessa osoitetaan Asiakkaalle toimitettu lisenssitiedosto, joka tallennettu työaseman kovalevylle esim. kansioon C:\License tai vastaavaan kansioon.


3.2 VERKKOLISENSSIN (NLM) KÄYTTÖÖNOTTO TYÖASEMASSA

Verkkolisenssi tarkoittaa ns. kelluvaa lisenssiä, jossa lisenssien lukumäärä tarkoittaa yhtäaikaista käyttäjiä. Lisensointi ja sen vaatimat palvelut ovat asennettuna lisenssi-palvelimella, ohjelmätiedostot puolestaan työasemalla. Työasemalla riittää, että ilmoitetaan lisenssipalvelimen nimi.

Kun tämä on valittu, ja mikäli Civilpoint Value Pack ei käynnistyksen yhteydessä pysty löytämään käypää lisenssiä tai lisenssipalvelinta, ohjelma kysyy lisenssipalvelinta käyttäjältä:



1. Valitse kohta *Specify the License Server*. Paina **Next** jatkaaksesi.



2. Kirjoita ruutuun palvelimen nimi ja paina **Next**. Tieto lisenssipalvelimesta kirjoitetaan järjestelmärekisteriin:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FLEXlm License Manager "NOVAPT_LICENSE_FILE" "@testpc4"

3. Paina lopuksi **Finish** viimeistelläksesi lisenssipalvelimen valinnan.

Mikäli ohjelma ei käynnisty tämänkään jälkeen, ota yhteys järjestelmävalvojaasi.

Lisätietoja help.novapoint.com – User Guides/Miscellaneous/Licensing .


4 VERKKOLISENSSIPALVELIMEN (NLM) ASENNUS

Verkkolisensointia varten tarvitaan Novapoint-lisenssipalvelin. Lisenssipalvelimen asennusohje ja ohjelmisto ovat saatavissa pyydettäessä Civilpoint Oy tukipalvelun kautta.

5 ASENNUKSEN POISTAMINEN

Civilpoint Value Pack -asennus voidaan poistaa käyttöjärjestelmän ohjauspaneelin ”Lisää tai poista sovellus” (Add or Remove Programs) -toiminnolla. Sovelluksen poiston yhteydessä poistetaan kaikki asennusohjelman luomat tiedostot ja palautetaan alkuperäiset asetukset.

Versionumero ja tukitiedot näkyvät asennettujen ohjelmien listassa:



Ongelmatilanteissa apua ja lisätietoa saat tarvittaessa Civilpoint Oy:n tukipalvelusta:

email: support@civilpoint.fi

<https://civilpoint.fi/tukipalvelut/>

puh. 09 2313 2130

6 YHTEYSTIEDOT

Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Puh. 09 2313 2150
Kotisivut: civilpoint.fi

Sähköpostiosoitteet:
Tukipalvelut support@civilpoint.fi
Myynti sales@civilpoint.fi
Henkilöt etunimi.sukunimi@civilpoint.fi



Civilpoint